



GSP-GI
C/Can Pau Birol, 15
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 GIRONA
Tel. 972.21.44.14
Fax.972.22.85.77
www.gspgirona.org/ info@gspgirona.org

Inspeccions de benestar animal a les explotacions

Recentment s'ha creat una mica de rebombori amb les inspeccions de benestar, que fins hi tot a sortit a la premsa ...

Aquestes inspeccions s'emmarquen dins del pla de controls que l'Administració ha de fer per comprovar i garantir que s'està complint amb la normativa vigent. També se'n fan d'higiene, d'alimentació,... . L'objectiu és controlar un percentatge d'explotacions significatiu de cada espècie, una part s'escullen a l'atzar i l'altra són inspeccions dirigides cap aquelles explotacions on altres anys s'hi ha detectat mancances.

Coses importants que hem de tenir en compte, agafant com a base l'acta d'inspecció:

Personal:

- ✓ Número de persones suficient per poder fer la feina correctament.
- ✓ Formació del personal

Documentació:

- ✓ Registre de tractaments (5 anys, encara que a l'acta de benestar digui 3 anys)
- ✓ Registre de morts (3 anys)
- ✓ En aquesta acta no ho demanen, però recordeu hem de tenir molts altres registres (incidències que afectin el benestar, visites, moviment de bestiar, d'inspeccions, controls,..., origen i naturalesa dels aliments, analítiques, malalties que puguin afectar el producte final) i amb els documents arxivats (receptes, albarans, ...).

Instal·lacions:

- ✓ Il·luminació adequada per poder fer una inspecció complerta en qualsevol moment.
- ✓ Llum natural o mínim 8h de llum de 40 lux (Suficient per poder llegir un diari a 1m).
- ✓ Animals no han de suportar sorolls excessius.
- ✓ Parets, terra, separacions,... de material adequat, que no pugui fer mal als animals i de fàcil neteja i desinfecció.
- ✓ Lloc adequat per aïllar animals malalts o ferits.
- ✓ Mantenir les instal·lacions i utensilis nets i en bon estat.
- ✓ Revisió periòdica dels automatismes.
- ✓ Sistemes de ventilació han de tenir sistema d'emergència i d'alarma.



GSP-GI
C/Can Pau Birol, 15
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 GIRONA
Tel. 972.21.44.14
Fax.972.22.85.77
www.gspgirona.org / info@gspgirona.org

✓ Superfície per animal segons la normativa:

▪ Animals de < 10 Kg	0,15 m ²
▪ 10 – 20 Kg	0,20 m ²
▪ 20 – 30 Kg	0,30 m ²
▪ 30 – 50 Kg	0,40 m ²
▪ 50 – 85 Kg	0,55 m ²
▪ 85 – 110 Kg	0,65 m ²
▪ > 110 Kg	1 m ²

✓ Els verros han d'estar en parcs de 6 m² (10 m² si s'hi fa la cubrició), i han de poder veure, sentir i olorar altres porcs. No poden estar a les gàbies.

✓ Parideres:

- Espai al darrera per permetre el part.
- Espai suficient per poder mamar.
- Barres de protecció pels garrins.
- Material per fer el niu.
- Si es desmama abans de les 4 setmanes els garrins han d'anar a instal·lacions adequades

Aigua i Aliments:

- ✓ Acreditar la qualitat de l'aigua, si no prové de xarxa pública.
- ✓ Bon accés a l'aigua i menjar.
- ✓ Evitar contaminacions

Mutilacions:

- ✓ Escuat i tall de dents no es fa de forma rutinària.
- ✓ Si està justificat fer-ho, ho hem de fer abans dels 7 dies de vida (escuat a partir del 7è dia amb anestèsia i veterinari).
- ✓ Castració també abans del 7è dia, sense esquinçar (a partir del 7è dia amb anestèsia i veterinari).

Material manipulable

- ✓ Els porcs han de tenir al seu abast material manipulable per poder satisfer les seves necessitats d'exploració amb el musell: palla, turba,...rodes o altres objectes.

A partir de l'1 de gener de 2013:

- ✓ Truges s'hauran de criar en grup, entre les 4 setmanes següents a la cubrició i 1 setmana abans del part.
- ✓ Els engruellats (slats) hauran de complir unes mesures determinades d'obertura i bigueta.